

Mise à niveau vers Windows 7 sur les Tablet PC J3400, C5, F5 et LE1700

Vue d'ensemble

Ce document fournit des instructions pour la mise à niveau vers Microsoft® Windows® 7 sur les Tablet PC Motion Computing® J3400, C5, F5 et LE1700. Le site Web Microsoft fournit des instructions pour la mise à niveau. Ce document est lié aux instructions de Microsoft et fournit d'autres conditions et instructions pour mettre à niveau votre Tablet PC.

Important: Motion Computing recommande de procéder à la sauvegarde du système avant de procéder à la mise à niveau.

Démarches de mise à niveau

Microsoft prend en charge les démarches de mise à niveau décrites ci-après.

Pour Windows Vista, Microsoft prend en charge deux démarches de mise à niveau :

- **Recommandé** : Une option de mise à niveau qui conserve les fichiers, les paramètres et les programmes de Windows Vista.
- Une installation personnalisée, également appelée « installation propre », qui ne conserve ni les programmes, ni les fichiers ni les paramètres.

Pour Windows XP, Microsoft prend en charge une installation personnalisée (décrite ci-dessus).

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les démarches de mise à niveau de Windows 7, visitez le site Web Microsoft. La section [Cliquez sur Oui, puis sur Terminer](#). Le Tablet PC redémarre. fournit des liens vers le site Web.

Étapes de la mise à niveau d'un Tablet PC

Voici les principales étapes de la mise à niveau d'un Tablet PC vers Windows 7 :

	<i>Pour des informations sur cette étape</i>	<i>Reportez-vous à cette section</i>
1	Vérifier que vous remplissez les conditions pour la mise à niveau.	Conditions pour la mise à niveau
2	Mettre le Tablet PC à jour avec le BIOS système Windows 7 le plus récent.	facultatif : FlexDock/MobileDock.
3	Désinstaller OmniPass™, si nécessaire.	Mise à jour vers le BIOS système Windows 7 le plus récent
4	Procéder à la mise à niveau vers Windows 7.	Mise à niveau vers Windows 7
5	Terminer la mise à niveau en installant les mises à jour Windows et en mettant à jour	Suivez les instructions de mise à niveau fournies sur le site Web Microsoft à l'adresse

les logiciels et les pilotes du Tablet PC.	
--	--

Conditions pour la mise à niveau

Les conditions matérielles suivantes doivent être réunies pour que la mise à niveau vers Windows 7 fonctionne :

- Tablet Motion J3400, C5, F5 ou LE1700 sous Microsoft Windows Vista ou Windows XP ;
- 15 Go d'espace disque disponible (Windows 7 ne prend pas toute cette place, mais le programme d'installation en a besoin pour procéder à la mise à niveau) ;
- clavier ;
- lecteur USB DVD ;
- alimentation secteur en courant alternatif du Motion Tablet ;
- connexion réseau active (filaire de préférence) ;
- facultatif : FlexDock/MobileDock.
- D'autres conditions sont indiquées dans les instructions de mise à niveau sur le site Web Microsoft. (La section [Cliquez sur Oui, puis sur Terminer](#). Le Tablet PC redémarre.
- fournit des liens vers le site Web.)

Mise à jour vers le BIOS système Windows 7 le plus récent

Avant que vous ne procédiez à la mise à niveau, le Tablet PC doit disposer de la version la plus récente du BIOS système. Pour mettre à jour le BIOS du Tablet PC, visitez le site http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp et sélectionnez le BIOS Windows 7 le plus récent pour votre modèle de Tablet PC.

Désinstallation d'OmniPass (versions 5-Series)

Si vous procédez à la mise à niveau à partir de Windows Vista et que vous disposez d'OmniPass version 5-series, commencez par désinstaller OmniPass. Si vous disposez des versions 6 ou ultérieures d'OmniPass ou que vous procédez à la mise à niveau à partir de Windows XP, ignorez cette étape.

Pour connaître la version d'OmniPass installée sur votre Tablet PC :

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Motion OmniPass > OmniPass Control Center**.
2. Notez la version affichée dans la barre de navigation à gauche.

Pour désinstaller OmniPass (version 5 series) :

1. Cliquez sur le bouton de démarrage de Windows, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Sous **Programmes**, cliquez sur **Désinstaller un programme**.
3. Cliquez sur **OmniPass** pour activer la case à cocher correspondante, puis cliquez sur **Désinstaller** dans la barre de menus en haut.



La fenêtre **Désinstallation de Softex OmniPass** s'affiche.

4. Cliquez sur **Suivant**.

Une fenêtre de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation d'OmniPass.

À l'issue de la désinstallation d'OmniPass, la fenêtre **Maintenance Complete** (maintenance terminée) s'affiche et vous invite à redémarrer le Tablet PC.

6. Cliquez sur **Oui**, puis sur **Terminer**. Le Tablet PC redémarre.

Mise à niveau vers Windows 7

Le site Web Microsoft fournit des instructions pour la mise à niveau de Windows 7. Voici les liens vers ces instructions.

Important: Lorsque vous avez effectué les étapes de mise à niveau indiquées par Microsoft, reprenez le présent document et suivez les étapes indiquées à la section [Suivez les instructions de mise à niveau](#) fournies sur le site Web Microsoft à l'adresse

Mode Windows XP

Sous Windows 7, le mode Windows XP permet d'exécuter les applications Windows XP. Le mode Windows XP permet d'effectuer la transition vers Windows 7 tant que vous avez des applications qui fonctionnent uniquement sous Windows XP. Voir [Mode Windows XP](#).

Mise à niveau à partir de Windows Vista

Suivez les instructions de mise à niveau fournies sur le site Web de Microsoft à l'adresse <http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/help/upgrading-from-windows-vista-to-windows-7>

Mise à niveau à partir de Windows XP

Suivez les instructions de mise à niveau fournies sur le site Web Microsoft à l'adresse <http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7>

Fin de la mise à niveau

Lorsque vous avez effectué les étapes de mise à niveau indiquées par Microsoft, procédez comme suit pour terminer la mise à niveau vers Windows 7 du Tablet PC :

1. Installer des mises à jour Windows.
2. Mettre à jour les logiciels et les pilotes du Tablet PC.

Installation des mises à jour Windows

Lorsque vous avez terminé les étapes de mise à niveau indiquées par Microsoft, vous devrez peut-être installer des mises à jour Windows sur votre PC.

Pour installer des mises à jour Windows :

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Windows Update**.
2. Installez les mises à jour, y compris les mises à jour facultatives, qui ont été téléchargées.



Mise à jour des logiciels et des pilotes du Tablet PC

Après l'installation des mises à jour Windows, Motion Computing recommande de visiter le site http://www.motioncomputing.com/support/driver_download.asp et de vérifier s'il existe des mises à jour plus récentes des logiciels et des pilotes.